



CentovaCast AutoDJ Használati útmutató


Szerver és AutoDJ aktiválása

Az AutoDJ használatát automatikusan engedélyezzük a rendszerben, ha kérte a szolgáltatáshoz. Ekkor viszont a szerver elindítása csak bekonfigurált AutoDJ mellett lehetsége.


Ahhoz, hogy a szerver elindítható legyen, fel kell tölteni néhány zenei fájlt és hozzá kell adni egy lejátszási listához. Ehhez biztosít leírást az útmutató.

Ha kezdetben nem szeretnénk az AutoDJ-t konfigurálni, lehetőség van annak teljes letiltására, a következő lépésekkel:


1. Amennyiben fut a szerver, azt előtte le kell állítani a **'Server'** résznél található **'Stop'** feliratra való kattintással.



2. A **'Configuration'** résznél található **'Settings'** menüre kattintva válasszuk az AutoDJ fület.



3. Az **'AutoDJ Status'** lehetőséget állítsuk át **'Disabled'**-re, majd kattintsunk az **'Update'** gombra.




Amennyiben később ismét aktiválni szeretnénk az AutoDJ lehetőséget, ugyan ezen lépések végrehajtásával lehetséges, de **'Disabled'** helyett az **'Enabled'** lehetőséget kell kiválasztani.


AutoDJ kezdeti lépései

1. Fájlok feltöltése a szerverre a File Manager használatával


Ahhoz, hogy Rádióadása automatikusan sugározzon, először fájlokat kell feltölteni a tárhelyére. Ezt a funkciót a baloldali menüben az AutoDJ menüpont alatt a **'Files'** gombbal érheti el.




Kattintás után a böngésző automatikusan továbbléptet minket a File Manager-be.



A felosztás baloldalán a mappákat, a mappákra kattintva jobb oldalt a mappákba feltöltött fájlokat találjuk. Első belépéskor a mappák üresek, így első dolgunk legyen az, hogy zeneszámokat töltünk fel a **'Media'** nevű mappába.



Kattintsunk a képernyő alján található **'Upload'** gombra, majd a felugró ablakban tallózzuk be a feltölteni kívánt fájlokat és várjuk meg amíg a folyamatjelző ábra végig ér.




Amint végeztünk a kívánt fájlok feltöltésével a **'Return'** gombbal térjünk vissza a főmenübe.


AutoDJ konfigurálása

1. Lejátszási listák beállítása

A feltöltött fájlokat különböző lejátszási listákba rendezhetjük, amely alapján az AutoDJ lejátszza az általunk meghatározott zeneszámokat. A lejátszási listákat a **'Media'** menüpontban szerkeszthetjük.




A számokat a **'Media Library'**-ből egyszerűen áthúzhatjuk a célmappákba.




2. Szerver elindítása

Miután végeztünk a lejátszási listák szerkesztésével és a fájlok hozzárendelésével elindíthatjuk a szervert a **'Start'** gombbal. Ekkor a szerver, majd az AutoDJ is elindul.



3. AutoDJ leállítása


Amikor élő műsort szeretnénk sugározni, és aktiválva van az AutoDJ, előtte le kell állítani azt. Ehhez az adminisztrációs felületen az AutoDJ résznél a körben található négyzet, 'Stop' gombot kell használni.



Fájlok feltöltése Total Commanderrel


1. Adatok lekérése az Adminisztrációs felületről

A főmenüben a **'General'** menüpont alatt kattintsunk a **'Quick Links'** gombra, majd keressük meg az **'FTP Client Connections'** blokkot és nyissuk meg a Total Commandert.



2. FTP kapcsolat beállítása Total Commanderben

A felső menüsorban válasszuk ki az FTP gombot.



'Kapcsolat neve': Tetszőlegesen megválasztható, később az FTP kapcsolatok listájában ezen a néven szerepel majd.

'Kiszolgáló neve': Ide másoljuk az FTP Hostnevünket.

'Kiszolgáló neve': Ide másoljuk be az FTP Usernevünket.

'Jelszó': Ide ugyanaz a jelszó kerül, mint ami a Webadmin jelszava.

A kapcsolat beállítása után kattintsuk az Ok gombra, majd megkezdhetjük a fájlok feltöltését. Ezután a lejátszási listák szerkesztésénél a feltöltött fájlok elérhetővé válnak.